

PANDUAN INSTALASI PROGRAM IPOS 4.0 DAN AKTIVASI PROGRAM

Proses Memulai Instalasi

1. Masukkan CD ke dalam Optical Drive.
2. Tunggu sejenak sampai Autorun dapan dijalankan oleh Windows, apabila autorun tidak berjalan maka anda harus menjalankan file "MemulaiCD.exe" langsung dari CDRom.
3. Terdapat 3 Pilihan Instalasi yaitu :

Instal Program iPos 4.0 yaitu untuk memulai proses instal program ke dalam komputer anda.

Instal Database yaitu memulai untuk instal database ke komputer anda, database adalah sebagai penampung data barang dan transaksi.

Apabila anda menggunakan sistem Jaringan maka cukup instal database pada salah satu komputer yang dijadikan sebagai server database.

Instal Tutorial yaitu memulai untuk instal Video tutorial sebagai bahan pembelajaran ke komputer anda.

Kebutuhan Tambahan Program iPos 4.0 adalah :
Microsoft .Net Framework versi minimum adalah 2.0 SP2




7. Setelah Program iPos 4.0 selesai diinstal maka instal Database iPos 4.0, Klik "Instal Database", tunggu sejenak sampai window instalasi tampil pada layar.

Selamat datang di program instalasi Database ProKreatif PgSql

Program ini akan membantu anda dalam proses instalasi Database ProKreatif PgSql.


Anda sangat disarankan untuk menutup program lainnya sebelum memulai proses instalasi. Hal ini diperlukan agar berkas yang terkait dapat diperbarui tanpa harus booting ulang komputer anda.

Tekan tombol Lanjut untuk melanjutkan.



Setelah tampil maka kliklah tombol "Lanjut >"

8. Tahap selanjutnya adalah memilih lokasi instalasi Database, lokasi awal adalah di tentukan pada drive c:\ pindahkan lokasi tersebut pada drive non sistem, sebagai contoh adalah drive d: atau e:, ini berfungsi jika suatu saat Windows harus di instal ulang maka file database dapat terselamatkan. (Jangan Instal database pada external harddisk / flashdisk).



Klik tombol "Cari" untuk mengubah lokasi instalasi database.

Saran Penting : Jika anda menggunakan Deepfreeze, maka pastikan program Deepfreeze dalam keadaan off, jika tidak maka hasil instalasi anda akan hilang setelah restart komputer

9. Berikutnya klik tombol "Instal" apabila anda telah siap untuk instalasi Database ke dalam komputer. Setelah proses selesai klik tombol "Selesai".

Proses Instalasi Program iPos 4.0

4. Pertama-tama klik "Instal Program iPos 4.0", tunggu sejenak sampai window instalasi tampil.

Selamat datang di program instalasi iPos 4.0 Program Toko Pro

Program ini akan membantu anda dalam proses instalasi iPos 4.0 Program Toko Pro.

Anda sangat disarankan untuk menutup program lainnya sebelum memulai proses instalasi. Hal ini diperlukan agar berkas yang terkait dapat diperbarui tanpa harus booting ulang komputer anda.


Tekan tombol Lanjut untuk melanjutkan.



Setelah tampil maka kliklah tombol "Lanjut >"

Selanjutnya akan tampil informasi tentang prihal lisensi, bacalah baik-baik kemudian jika anda setuju maka klik tombol "Saya Setuju" Jika tidak anda dapat menekan tombol "Batal".

5. Tahap selanjutnya adalah memilih Lokasi Instalasi, Tentukan lokasi instalasi anda dapat meletakkan di tempat berbeda dengan cara klik tombol "Cari".



Saran Penting : Jika anda menggunakan Deepfreeze, maka pastikan program Deepfreeze dalam keadaan off, jika tidak maka hasil instalasi anda akan hilang setelah restart komputer.

6. Berikutnya kliklah tombol "Instal" apabila anda sudah siap untuk memulai instalasi program ke dalam komputer. Tunggulah sejenak selama instalasi program sampai proses selesai. Setelah seluruh proses terselesaikan maka klik tombol "Selesai".

Proses Instalasi Video Tutorial iPos 4.0

10. Untuk menginstal Cara penggunaan dalam bentuk video maka klik tombol "Instal Video Tutorial" tunggu sejenak sampai window instalasi tampil pada layar.

Penting : Video tutorial dibuka menggunakan Internet Browser, Pastikan Flash Player sudah terinstal pada komputer anda. Jika anda tidak memiliki Flash Player anda dapat instal dari CD iPos.

Selamat datang di program instalasi Tutorial Program Toko iPos 4.0 Pro

Program ini akan membantu anda dalam proses instalasi Tutorial Program Toko iPos 4.0 Pro.

Anda sangat disarankan untuk menutup program lainnya sebelum memulai proses instalasi. Hal ini diperlukan agar berkas yang terkait dapat diperbarui tanpa harus booting ulang komputer anda.


Tekan tombol Lanjut untuk melanjutkan.



Setelah tampil maka klik tombol "Lanjut >"

11. Tahap Selanjutnya adalah menentukan lokasi instalasi Video Tutorial, Klik tombol cari untuk memindahkan lokasi instalasi.

Kemudian Klik tombol "Instal" untuk memulai instalasi tutorial.



Membuka Program Pertama Kali

12. Klik 2x Icon “iPos 4.0 Program Toko” pada desktop komputer atau dari Start Menu->All Programs->Program Kreatif.
13. Ikuti 3 Tahap untuk membuat atau memilih database.
Tahap 1 apabila database anda diinstal pada 1 komputer dengan program maka pilihlah “localhost”, Jika diinstal pada komputer lain maka pilih komputernya atau ketik IP address komputer server.
Tahap 2 Jika anda belum memiliki database maka pilihlah “Buat Database Baru”. Apabila sudah memiliki database maka pilihlah “Cari Database”.
Tahap 3 Pilihlah database yang akan dibuka kemudian klik Tombol “Pilih”. Apabila belum jelas anda dapat membuka video tutorial dengan cara klik tombol “Video Tutorial”.



Selanjutnya window Login akan tampil, user dan password awal dari database adalah :

User : admin, Password : admin

Password admin dapat anda ubah pada menu pengaturan.

Pengaturan Nama Perusahaan dan Periode Akuntansi

14. Tahap selanjutnya adalah mengisi Data Perusahaan dan Periode Akuntansi.


Isilah data Nama Perusahaan, Alamat, Telepon dan Fax.

Info : Data Perusahaan dapat diubah pada menu pengaturan.

Data Perusahaan akan tampil pada Faktur dan Laporan apabila program telah diaktivasi.

Pilihlah Periode Awal mulai mencatat transaksi pada program, Sebagai contoh adalah : Bulan Juli 2013, maka transaksi yang harus mulai diinput adalah dari bulan Juli 2013.

Pilihlah Periode Akhir Akuntansi, tentukan akhir dari pelaporan akuntansi dalam 1 tahun. Umumnya untuk Indonesia adalah bulan Desember.



Setelah semua diisi maka klik tombol “Selesai”.

Aktivasi Program Toko iPos 4.0

15. Klik Tombol “Aktivasi” pada Menu Utama. Bacalah baik-baik ketentuan Aktivasi, kesalahan aktivasi merupakan kelalaian dari pengguna. Setelah anda klik “Setuju” maka anda akan dianggap mengerti dengan ketentuan aktivasi dan setuju dengan aturan yang berlaku.



Tahap 1. Masukkanlah No Serial, Nomor serial ada didalam box cd. Tanda rumput akan tampil apabila nomor serial anda benar.

Tahap 2. Kode REG akan tampil secara otomatis, kemudian ambil HP anda lalu buat Pesan atau SMS baru, ketiklah kode REG selanjutnya kirim ke salah satu nomor yang ada pada program.

Tahap 3. Tunggu sejenak anda akan menerima sms balasan yang berisi Kode Aktivasi. Masukkanlah kode tersebut pada tahap 3.

Tahap 4. Klik Proses. Jika nomor anda sudah benar maka program akan dapat berjalan penuh.

Penting :

Bacalah baik-baik kode REG pada tahap 2. Jangan sampai salah mengetik kode tersebut pada HP anda. Apabila ada kesalahan satu huruf maka aktivasi akan gagal. Aktivasi dibalas oleh komputer sehingga format pengiriman kode REG harus Benar.

Anda tidak dapat menelepon nomor aktivasi, karena nomor tersebut terhubung langsung ke komputer.

Apabila ada pertanyaan silahkan email ke : info@inspirasi.biz atau info@programkreatif.com

Telepon : 0361-710965 | 0361-3086044 | 0361-8007997 jam kerja.

Jam Kerja :

Senin-Jumat 09:00 – 17:00 wita.

Sabtu : 09:00 – 13:00 wita.

Website : www.inspirasi.biz